

Kanatlı K mes Dezenfeksiyonu

TERMINAL DEZENFEKSİYON

Hayvanlar kesime g nderildikten sonra, alt k sıcak durumdayken toplanarak, insektisit m cadelesi yap lmal d r. Daha sonra ekipmanlar uzakla t l r ve al  a  daki al  amalara ge ilir.

1. A AMA - EKİPMANLARIN UZAKLA TIRILMASI VE KURU TEMİZLİK

T m organik kirlili in ortamd n uzakla t lmas  ok  nemlidir,   nk  alt k, d  k ve di er s pr nt  enfeksiyonlar n ana kaynaklar d r. Y ksek d zeyde organik kirlilik olmas temizlik ve dezenfeksiyon proseslerinin etkinli ini olumsuz etkiler. 1. Silo ve yemleme band ndan T m yem at klar uzakla t l d r. 2. Ta   nabilir ekipmanlar d  ar al n r. 3. T m kafesler ve g bre band bir spatula veya sert f  a yard m yla temizlenir. 4. T m bu at klar  ftlikten m mk n oldu u kadar uza a ta   nmal d r.

2. A AMA - SU SİSTEMİ

 zellikle kir ve d        n kolayca birikebilece i ana tanklar olmak  zere, t m su sistemleri bakteriyel kontaminasyon   erir. Bu bir k mesten, di erine enfeksiyon ta   nmas na sebep olabilir. Su sistemini sanitize ve dezenfekte etmek bakteriyel ve fungal istenmeyen  remelerin elimine edilmesini sa lar.

1. Ana tank tamamen bo  alt p varsa kaba kirlili i uzakla t n.
2. Nipellerin ucuna dek t m sistemi doldurup bir miktar su da depoda birikecek kadar su doldurarak 1 : 1000 oran nda Antec DSC 1000 ekleyin ve 24 saat bekleyin
3. DSC 1000'li solusyonu bo  altarak t m sistemi iyice durulay n.
4. Sistemi bu kez 1 : 200 oran nda haz rlanm  Antec Virkon S ile doldurup 2 saat sonra bo  alt n. Veya

Su sisteminde olu  an yosun tabakas n n,  retim s resince kulland n  r nlerin olu  turdu u kal nt lar n temizlenmesi ve bakteriyel kontaminasyonun elemin edilmesi amac yla mineral asit olan PKA (454gram) 1 ton suya 1 paket oran nda kullan l r. 8 saat beklenilir ve sistem bo  alt l r. Bu  l lemi takiben sistemin dezenfekte edilmesi amac yla 1:100 oran nda Virkon S depoya doldurulur 2 saat bekledikten sonra sistemden bo  alt l r.

3. A AMA - K MESİN VE EKİPMANIN SANİTASYONU NORMAL RUTİN TEMİZLİK

Dam zl k k mes ve kulu kalarda 1 : 500, broiler k meslerinde 1:1000 oran nda haz rlanm  Antec DSC 1000 solusyonu ile d       bas n l bir p        yle k mesin ve kafeslerin t m y zeylerini m  ye 0.5 litre sol syon gelecek   ekilde  slat n. Yeterli s re bekledikten sonra y ksek bas n l bir p         ile iyice durulay n.

YO UN K RL K  MESLER : Yukar daki  l lemi 1 : 160 oran nda haz rlanm  Antec HD3 solusyonu ile yap n r.

4. A AMA - DEZENFEKSİYON

Hastal k yap    rganizmalar yap an t m temizli e ra men yeni s r y  enfekte edebilecek miktarlardad r. Bu nedenle vir s, bakteri, maya ve k fe etkili oldu u kan lanm  bir dezenfektan kullanmak   artt r.

1 : 140 oran nda haz rlanm  Antec Virudine veya 1 : 200 oran nda haz rlanm  Farm Fluid S veya 1/250 oran nda Long Life 250 S veya 1:100 oran nda Hyperox solusyonu ile y ksek bas n l bir p         kullanarak broiler k meslerinde m  ye 0.3 litre, dam zl k k meslerinde 0,5 litre metrekareye solusyon gelecek   ekilde dezenfekte ediniz

5. A AMA - SİSLEME

T m ekipman yerle tirildikten sonra 1 : 100 oranında haz rlanm  Virkon S ile m  ye 100 ml. solusyon isabet edecek  ekilde sisleyiniz.

Kanatlı K mes Dezenfeksiyonu

S REKL  DEZENFEKSİYON SAHA G VENLİĐ 

- 1. AYAK HAVUZLARI:** K mesin t m giriř  ıkıřlarına 1 : 100 oranında hazırlanmıř Antec Farm Fluid S solusyonu i eren ayak havuzları yerleřtiriniz. Solusyon haftada bir yenilenmelidir.
- 2. TEKERLEK HAVUZLARI / ARA  SPREYLEME :** 1 : 100 oranında hazırlanmıř Antec Farm Fluid S kullanınız.
- 3. EL H JYEN :** Uygun bir antibakteriyal  r n ile k mes ve  iftlikte iře bařlamadan eller mutlaka dezenfekte edilmelidir.
- 4. Z YARET  LER:** Alana ve k meslere mutlaka gerekli olmadık a ziyaret i kabul etmeyiniz. Zorunluysanız mutlaka koruyucu elbise giydirerek, hijyen kurallarına maksimum dikkat etmelerini saėlayınız.

HAYVANLAR   ERDEYKEN S SLEME / SU SAN TASYONU

S r de bir hastalık bař g sterdiĐ  veya y reye g re hastalık riskinin fazla olduĐ  d nemlerde 1 : 200 oranında hazırlanmıř Virkon S solusyonu ile 100 m³'e 1 litre solusyon gelecek řekilde (bir sırt pompası ile kafeslerin  st kısımlarına doĐru) sabah akřam birer kez spreyleyiniz. YoĐun hastalık durumlarında bu iřleme i me suyuna 1 : 1000 oranında Virkon S ilave ederek destek verebilirsiniz. Su sanitasyonu i in bir diĐer se enek ise hayvanlar k meslendikten sonra program dahilinde PKA kullanımıdır.

